









Synchroniser le fichier généalogique entre plusieurs ordinateurs

Poste fixe	Clé Geneo	Ordinateur portable ou Poste 2
 <p><i>Contient monfichier.hr8 (le plus récent)</i></p>	 <p><i>Ne contient pas monfichier.hr8</i></p>	 <p><i>Ne contient pas ou contient monfichier.hr8</i></p>
Phase 1 - Installation		
<ul style="list-style-type: none"> Mettre à jour Heredis Installer Geneo depuis le CD-ROM. 	<ul style="list-style-type: none"> Après avoir branché la clé Geneo dans un port USB, installer Geneo depuis le disque dur (double-cliquer sur l'icône Geneo) 	<ul style="list-style-type: none"> Mettre à jour Heredis Installer Geneo depuis le CD-ROM.
Phase 2 - Première synchronisation		
<ul style="list-style-type: none"> Lancer Heredis Ouvrir monfichier.hr8 Insérer la clé Geneo Synchroniser monfichier.hr8 (le plus récent) 	<p>Contient désormais monfichier.hr8</p>	<p><i>Si monfichier.hr8 est déjà présent, il faut le supprimer et le remplacer par le fichier qui vient du poste fixe, (présent sur la clé).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Insérer la clé Geneo. Ouvrir le Poste de travail de l'ordinateur. Faire un clic droit sur la clé Geneo et sélectionner 'Ouvrir' : le contenu de la clé s'affiche. Ouvrir le dossier 'Geneo' Ouvrir le dossier 'Fichiers' Sélectionner monfichier.hr8 pour le copier sur le disque dur. Lancer Heredis et ouvrir monfichier.hr8 pour travailler.

Synchronisations suivantes		
Poste fixe	Clé Geneo	Ordinateur portable ou Poste 2
 <p>Contient monfichier.hr8</p>	 <p>Contient monfichier.hr8</p>	 <p>Contient monfichier.hr8</p>
<ul style="list-style-type: none"> Insérer la clé Geneo Lancer Heredis Ouvrir <i>monfichier.hr8</i> HEREDIS 8 propose automatiquement la synchronisation <p>Si l'option "Me laisser gérer la synchronisation" est cochée (menu Outils – Préférences Heredis), demander la synchronisation par le menu Fichier ou par l'icône Geneo.</p>	<p>Contient <i>monfichier.hr8</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> Insérer la clé Geneo Lancer Heredis Ouvrir <i>monfichier.hr8</i> HEREDIS 8 propose automatiquement la synchronisation <p>Si l'option "Me laisser gérer la synchronisation" est cochée (menu Outils – Préférences Heredis), demander la synchronisation par le menu Fichier ou par l'icône Geneo.</p>

Désormais, à chaque ouverture et fermeture de votre fichier dans Heredis, et à partir du moment où la clé Geneo est branchée, les différences entre les 2 fichiers sont détectées. Il est alors proposé de synchroniser le fichier *monfichier.hr8*.

Synchronisation


←


Le fichier Geneo est plus récent que le fichier Heredis.
Cliquez sur "Synchroniser" pour mettre à jour le fichier Heredis.

Sur le disque dur
Sur la clé Geneo

Informations sur les fichiers	Derniers individus modifiés
<p>Les Duchamp.hr8 Modifié jeudi 2 juin 2005 à 11:45:10 Contenant : 298 individus 603 événements 108 unions 89 médias 128 patronymes 55 lieux</p>	<p>Les Duchamp.hr8 Modifié vendredi 1 juillet 2005 à 14:20:08 Contenant : 299 individus 605 événements 108 unions 89 médias 128 patronymes 55 lieux</p>